

接続ウィザードでの設定(Windows2000,Me,98se)

パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合の接続設定方法です。

1.

デスクトップ上にある【インターネットに接続】アイコンをダブルクリックします。



もしくは、【スタート】メニューから

【プログラム】-【アクセサリ】-【通信】-【インターネット接続ウィザード】を選択します。


(Windows98seの場合は、【プログラム】-【アクセサリ】-【インターネットツール】-【インターネット接続ウィザード】)

2.

『インターネット接続ウィザードの開始』の画面が表示されます。

【インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します(M)】を選択します。

【次へ(N)】をクリックします。




3.

『インターネット接続の設定』の画面が表示されます。

【ローカルエリアネットワーク(LAN)を使ってインターネットに接続します(L)】を選択します。

【次へ(N)】をクリックします。



4.


『ローカルエリアネットワークのインターネット設定』の画面が表示されます。

以下の3つの項目はすべてチェックなしにします。

【プロキシサーバーの自動検出(推奨)(A)】・・・チェックなし

【自動設定スクリプトの使用(S)】・・・チェックなし

【プロキシサーバーの手動設定(M)】・・・チェックなし設定したら、【次へ(N)】をクリックします。




5.

『インターネットメールアカウントの設定』の画面が表示されます。

メールアカウントの設定をする場合は【はい(Y)】、しない場合は【いいえ(Q)】を選択します。

【次へ(N)】をクリックします。

【いいえ(Q)】を選択した場合は、項目10をご覧ください。




6.

『名前』の画面が表示されます。

【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際に送信者として表示されます。

ここでは「近鉄 太郎」としてあります。

入力したら、【次へ(N)】をクリックします。




7.

『インターネット電子メールアドレス』の画面が表示されます。

【電子メールアドレス(E)】欄にお客様の電子メールアドレスを入力します。

ここでは「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります。

入力したら、【次へ(N)】をクリックします。



8.

『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。

以下の項目を入力します。

【受信メールサーバーの種類(S)】・・・POP3

【受信メール(POP3、IMAPまたはHTTP)サーバー(I)】

・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名


(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

【送信メール(SMTP)サーバー(O)】

・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名

(ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります)

入力したら、【次へ(N)】をクリックします。



9.

『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。
以下の項目を設定します。


【アカウント名(A)】

- ・・・登録ご案内記載のメールアカウント(POP3アカウント)

【パスワード(P)】

- ・・・登録ご案内記載のパスワード(*で表示されます)
(変更されている場合はそのパスワード)

入力したら、【次へ(N)】をクリックします。



10.

『インターネット接続ウィザードを完了します』の画面が表示されます。

【完了】をクリックしてください。

以上で「Windows2000,Me,98se 接続ウィザードでの設定」は終了です。

