

Outlook2016(Office365)の設定(IMAP)


メールの設定をするためには「POP3アカウント」や「初期パスワード」等の入力が必要です。
【KCN京都インターネットサービス登録のご案内】をお手元にご用意ください。

1. Outlook2016(Office365)を起動します。

メニュー内の【ファイル】をくりっくします。


メールアドレスを記入し、【詳細オプション】をクリックしてください。

【自分で自分のアカウントを主導で設定】にチェックを入れて【接続】をクリックしてください。



2. 【Outlookへようこそ】の画面が表示されます。

【アカウント設定】をクリックして、【プロファイルの管理(O)】をクリックします。




3. 『メール設定 - Outlook』の画面が表示されます。

【電子メールアカウント】内の【電子メールアカウント(E)】をクリックします。




4. 『アカウント設定』の画面が表示されます。

【電子メール】内の【新規(N)】をクリックします。



5. 『POPアカウントの設定』の画面が表示されます。

【自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)】を選択して、【次へ(N)】をクリックします。



6. 『アカウントタイプの選択』の画面が表示されます。

【POPまたはIMAP】を選択して、【次へ(N)】をクリックします。



7. 『POPとIMAPのアカウント設定』の画面が表示されます。

以下の表を参考に各項目を記入してください。
 ※【KCN京都インターネットサービス登録のご案内】をご参照下さい。

ーユーザー情報ー

名前(Y)	名前を入力 例)近鉄太郎
電子メールアドレス(E)	電子メールアドレスを入力 例)kintetsu-tarou@kcn.jp


ーサーバー情報ー

アカウントの種類	「IMAP」を選択
受信メールサーバー(I)	受信メールサーバー(POP3)名 例)pop1.kcn.jp
送信メールサーバー(SMTP)(O)	送信メールサーバー(SMTP)名 例)smtp.kcn.jp

ーメールサーバーへのログイン情報ー


アカウント名(U)	POP3アカウント
パスワード(P)(*で表示されます)	初期パスワードまたは 変更している場合はそのパスワード
パスワードを保存する	チェックする

入力が終わりましたら【詳細設定(M)】をクリックします。



8. 『インターネット電子メール設定』の画面が表示されます。


【送信サーバー】タブをクリックします。
 【送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)】にチェックを入れます。
 【受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)】を選択します。



続いて、【詳細設定】タブをクリックします。


以下の項目が設定されている事を確認して【OK】をクリックします。

受信サーバー(POP3)(I)	993
使用する暗号化接続の種類(E)	SSL/TLS
送信サーバー(IMAP)(O)	465
使用する暗号化接続の種類(C)	SSL/TLS




9. 『POPとIMAPのアカウント設定』の画面に戻ります。

【次へ(N)】をクリックします。




10. 『テストアカウント設定』の画面が表示されます。

エラーが出ていないことを確認し、【閉じる】をクリックします。



11. 『すべてを完了しました』の画面が表示されます。
【完了】をクリックします。



12. 『アカウント設定』の画面に戻ります。
【閉じる】をクリックします。



以上で、Outlook2016(Office365)の設定(IMAP)は完了です。