接続ウィザードでの設定(Windows98)

パソコンのリカバリー等であらためて設定をやり直す場合の接続設定方法です。

1.

【スタート】ボタンをクリックします。 【プログラム】-【Internet Explorer】-【接続ウィザード】を選択 してください。



2.

『インターネット接続ウィザード』の画面が表示されます。 【電話回線またはLAN経由でのインターネットサービスが既 にある。この・・・・(E)】を選択します。 【次へ(N)】を選択します。



3.

次の画面では 【インターネットサービスプロバイダやLANを使用してイン ターネットにアクセスしている場合は、このオプションを選択 してください(<u>T</u>)】を選択します。 【次へ(<u>N</u>)】を選択します。



4.

『インターネット接続の設定』の画面が表示されます。 【LANを使って接続する(L)】を選択します。 【次へ(N)】をクリックします。



-接続ウィザードでの設定(Windows98)-

5.

『プロキシサーバー』の画面が表示されます。 【いいえ(<u>O</u>)】を選択します。 【次へ(<u>N</u>)】をクリックします。



6.

『インターネットメールアカウントの設定』の画面が表示 されます。

メールアカウントの設定をする場合は【はい(Y)】を

しない場合は【いいえ(<u>O</u>)】を選択します。

ここでは【はい(Y)】を選択した場合について説明します。 【次へ(N)】を選択します。

【いいえ(0)】を選択した場合、項目12をご覧ください。



7.

『名前』の画面が表示されます。 【表示名(D)】欄に入力した名前はメールを送信した際に 送信者として表示されます。 ここでは「近鉄 太郎」としてあります。 【次へ(N)】をクリックします。



8.

『電子メールアドレス』の画面が表示されます。 【電子メールアドレス(E)】欄にお客様の電子メールアドレ スを入力します。 【次へ(N)】をクリックします。

インダーホッド推動電力イリート		
	電子メール アドレス	ξ
	電子メールのアドレスは、 するために使います。ここ ダによって割り当てられて	ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信 カアドレスは、インターネット サービス プロバイ います。
* 🧶	電子メール アドレス(匠):	#####@m4konne.jp 例:tchofu@microsoft.com
	(= 2 (0)	
	〈 戻る(凹)	

9.

『電子メールサーバー名』の画面が表示されます。 【受信メールサーバーの種類(<u>S</u>)】・・・POP3 【受信メール(POP3またはIMAP)サーバー(<u>I</u>)】 ・・・登録ご案内記載の受信メールサーバー(POP3)名 (ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります) 【送信メール(SMTP)サーバー(<u>O</u>)】 ・・・登録ご案内記載の送信メールサーバー(SMTP)名 (ここでは例として「m4.kcn.ne.jp」としてあります) 入力しましたら、【次へ(<u>N</u>)】をクリックします。



10.

『インターネットメールログオン』の画面が表示されます。 【次のアカウントとパスワードでログオンする(L)】を選択し、 以下の項目に入力します。 【POPアカウント名(A)】 ・・・登録ご案内記載のメールアカウント 【パスワード(P)】 ・・・登録ご案内記載のパスワード(*で表示されます) (変更されている場合はそのパスワード)

入力しましたら、【次へ(N)】をクリックします。



11.

『メールアカウント名』の画面が表示されます。 【インターネットメールアカウント名(<u>A</u>)】にはわかりやすい名 前を入力してください。 入力しましたら、【次へ(<u>N</u>】をクリックします。



12.

『インターネットニュースアカウントの設定』の画面が表示されます。

インターネットニュースアカウントの設定を行う場合は、【は い(Y)】を、行わない場合は【いいえ(O)】を選択します。 ここでは【はい(Y)】を選択した場合について説明します。 【次へ(N)】をクリックします。

【いいえ(O)】を選択した場合、項目17をご覧ください。



13.

『名前』の画面が表示されます。 【表示名(D)】欄に入力した名前はニュースを投稿した場合に差出人として表示されます。 ここでは「近鉄太郎」としてあります。 【次へ(N)】をクリックします。

インターネット接続ウィザード		
	名前	
	ニュースグループに記事を投稿したり、電子メールを送信すると、表示名 が「迷出人」のフィールドに表示されます。表示したい名前を入力してく ださい。	
 → > 	表示名(D): 历鉄 太郎 例:Taro Chofu	
Sec.		
	〈戻る(B) 次へ(W) キャンセル ヘルブ	

14.

『インターネットニュースの電子メールアドレス』の画面が 表示されます。

【電子メールアドレス(E)】欄にお客様の電子メールアドレスを入力します。

(ここでは例として「#####@m4.kcn.ne.jp」としてあります) 【次へ(N)】をクリックします。



15.

『インターネットニュースサーバー名』の画面が表示されます。 【ニュース(NNTP)サーバー(W)】欄に 「newssv.kcn.ne.jp」と入力します。 【次へ(N)】をクリックします。

インターネット接続ウィザード		
	インターネット ニュース サーバー名	
	インターネット サービス ブロル イダから提供された、 インターネット ニュース (NNTP) サーバー名を入力してください。	
	ニュース (NNTP) サーバー(W):	
	インターネットサービスプロバイダから、ニュース (NNTP) サーバー コンダク・オーター 取入プロバイダから、ニュース (NNTP) サーバー	
	れている場合は、次のチェックボックスをオンにしてください。	
	□ このニュース サーバーはログオンが必要①	
	< 戻る(型) 次へ(型) キャンセル ヘルブ	

16.

『ニュースアカウント名』の画面が表示されます。 【インターネットニュースアカウント名(<u>A</u>)】欄にわかりやす い名前を入力します。 【次へ(<u>N</u>)】をクリックします。



17.

『インターネットディレクトリサービスの設定』の画面が表示 されます。 【いいえ(<u>O</u>)】を選択します。 【次へ(<u>N</u>)】をクリックします。



18.

『設定完了!』の画面が表示されます。 【完了】をクリックします。

以上で「Windows98 接続ウィザードでの設定」は 終了です。

